Synchronisez les machines de votre réseau avec NTP

NTP (*Network Time Protocol*) permet de synchroniser les horloges systèmes entre différents ordinateurs. Le HOWTO suivant décrit comment :

- configurer un server NTP avec Slackware Linux,
- synchroniser des PC client avec votre serveur NTP local.

Introduction

Lorsque plusieurs personnes manipulent des données partagées sur des postes clients différents, il est essentiel que ces postes soient tous à la même heure. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on partage des données via NFS ou lorsqu'on utilise l'authentification centralisée avec NIS. On se retrouve alors avec une flopée d'erreurs bizarres si les postes clients ne sont pas correctement synchronisés. Malheureusement, l'horloge intégrée dans les machines n'est pas suffisamment exacte pour cela.

Le protocole NTP (*Network Time Protocol*) permet aux machines d'un réseau de mettre leurs horloges à l'heure. Il permet la synchronisation des machines entre elles. Les serveurs de temps public sur Internet permettent de recevoir le temps exact. À partir de là, on a peut utiliser NTP de différentes façons.

- La commande ntpdate procède à un ajustement ponctuel de l'horloge du BIOS.
- L'ajustement ponctuel ne suffit pas pour un serveur qui est censé tourner sans discontinuer.
 L'horloge du serveur risque de dévier de plus en plus de l'heure exacte. Dans ce cas, il faudra configurer le démon ntpd contenu dans le paquet ntp, qui se charge de contacter les serveurs de temps publics à intervalles réguliers pour procéder ensuite à une série de corrections de l'heure locale.
- Le démon ntpd peut à son tour être configuré comme serveur de temps pour les machines locales.

Au quotidien, on utilisera ntpdate pour l'ajustement initial de l'heure locale, et ntpd pour la synchronisation régulière.

Considérations de pare-feu

Le démon ntpd utilise le port 123 en UDP. Il faut donc ouvrir ce port sur le serveur pour permettre aux postes clients de se connecter.

Synchronisation d'un serveur local ou dédié avec un serveur

NTP

Créer le fichier journal :

```
# touch /var/log/ntp.log
```

Éventuellement, aller sur http://www.pool.ntp.org et choisir la liste des serveurs en fonction du pays.

Configurer le service NTP en éditant /etc/ntp.conf. On pourra éventuellement faire une copie de sauvegarde du fichier existant ntp.conf et éditer son propre fichier à partir de zéro.

Dans l'exemple ci-dessous, les quatre serveurs de temps sont choisis en fonction de l'emplacement géographique de mon entreprise (France) :

```
# /etc/ntp.conf

driftfile /etc/ntp/drift
logfile /var/log/ntp.log

server 0.fr.pool.ntp.org
server 1.fr.pool.ntp.org
server 2.fr.pool.ntp.org
server 3.fr.pool.ntp.org

server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10

restrict default nomodify nopeer notrap
restrict 127.0.0.1 mask 255.0.0.0
```

Voici une petite explication de quelques options :

- La directive fudge 127.127.1.10 stratum 10 constitue un serveur "bidon" en guise d'IP
 "fallback", au cas où la source de temps extérieure deviendrait momentanément indisponible.
 En cas d'indisponibilité du serveur distant, NTP continuera à tourner en se basant sur ce
 fonctionnement-là.
- NTP offre une panoplie de règles pour contrôler l'accès au service, que l'on pourra utiliser endehors des règles de pare-feu. Ici, les directives restrict signifient qu'on empêche les machines distantes de modifier la configuration du serveur (première ligne) et qu'on fait confiance à la machine elle-même (deuxième ligne). La directive restrict sans option derrière, mais suivie du seul nom d'hôte, équivaut à un allow all.

Gestion et utilisation

Avant de lancer le service, effectuer l'ajustement initial de l'horloge :

```
# ntpdate pool.ntp.org
```



La commande ntpdate est normalement considérée comme obsolète, mais elle sert toujours à effectuer des corrections importantes. Théoriquement, c'est la commande ntpd -g qui est censée remplacer ntpdate, mais son utilisation s'avère problématique sur des systèmes déréglés de plus d'une heure.

Activer le service :

chmod +x /etc/rc.d/rc.ntpd

Gérer le service :

/etc/rc.d/rc.ntpd start|stop|restart|status

Afficher la liste des serveurs auxquels on est connecté :

<pre># ntpq -p remote</pre>	refid st	t when	poll	reach	del	ay off	set jitter
==							
*panopea.unstabl 80.680	213.251.128.24	9 2 u	30	64	377	56.136	-249.48
+88-190-17-126.r 94.278	145.238.203.14	2 u	29	64	377	77.571	-205.94
+62.210.255.117 85.641	192.93.2.20	2 u	29	64	377	77.097	-249.57
<pre>-ntp.univ-poitie 107.002</pre>	145.238.203.10	3 u	29	64	377	57.747	-191.58
LOCAL(0)	.LOCL.	10 l	164	64	374	0.000	0.000 0.001



Le petit astérisque * en début de ligne signifie que la machine est correctement synchronisée avec le serveur distant. La première synchronisation peut nécessiter quelques minutes, parfois même une demi-heure.



Pour guetter la première synchronisation, on peut invoguer watch ntpg -p.

Synchronisation des postes clients avec le serveur local

Au lieu de synchroniser chaque poste avec un serveur NTP sur Internet, on va procéder de façon plus économique et préférer la synchronisation avec le serveur local.

Effectuer l'ajustement initial comme on l'a fait plus haut :

ntpdate pool.ntp.org

Créer le fichier journal :

```
# touch /var/log/ntp.log
```

Configurer le service. Dans l'exemple, le serveur NTP est la machine 192.168.2.1 du réseau local :

```
# /etc/ntp.conf

driftfile /etc/ntp/drift
logfile /var/log/ntp.log

server 192.168.2.1

server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10

restrict default ignore
restrict 127.0.0.1 mask 255.0.0.0
restrict 192.168.2.1 mask 255.255.255.255
```

• Les directives restrict signifient ici qu'on bloque tout le trafic NTP, excepté pour la machine elle-même et le serveur.

Activer et lancer le service :

```
# chmod +x /etc/rc.d/rc.ntpd
# /etc/rc.d/rc.ntpd start
```

Vérifier si l'on est bien synchronisé avec le serveur local :

<pre># ntpq -p remote jitter ===================================</pre>	refid	st t	when	poll	reach	delay	offset
== *192.168.2.1 2.552 LOCAL(0) 0.000	81.19.16.225	3 u	916	1024	377	0.367	7.897
	.LOCL.	10 l	10h	64	0	0.000	0.000



Là aussi, il faudra attendre quelques minutes avant la première synchronisation.

Sources

• Texte original ainsi que la traduction française rédigés par Niki Kovacs

howtos, time, clock, synchronization, author kikinovak

From:

https://docs.slackware.com/ - SlackDocs

Permanent link:

https://docs.slackware.com/fr:howtos:network_services:ntp

Last update: 2014/08/27 01:16 (UTC)

