

СЛИМ (Једноставни Менаџер Пријављивања)

СЛИМ је скраћеница од *Једноставни Менаџер Пријављивања*. Ако користите неки од лакших графичких окружења као ИксФЦЕ, Флуксбокс, Блекбокс или ВиндоусМејкер, можда бисте користили и СЛИМ.

Слеквер долази са два логин менаџера који теоретски могу да одраде посао али сваки од њих има своје недостатке:

- КДМ (тежак)
- ИксДМ (визуелно непривлачан)

Инсталација

СЛИМ не долази уз основну Слеквер инсталацију, али га лако можете инсталирати са [СБо](#).

Основна конфигурација (системски покретачки ниво)

Сви логин менаџери (СЛИМ, ГДМ, КДМ, ИксДМ) би требало да се покрећу у покретачком нивоу 4, уверите се да Вам је ово подразумевани покретачки ниво. Завирите у `/etc/inittab` и погледајте да ли имате следеће:

```
# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
id:4:initdefault:
```

Покретањем следеће команде такође можете видети Ваш тренутни покретачки ниво:

```
# who -r
run-level 4  2012-07-04 21:44                last=S
```

На горњем примеру, тренутни покретачки ниво на Вашем рачунару је такође "4".

Сада измените `/etc/rc.d/rc.4` и додајте неколико нових линија да би се СЛИМ покренуо аутоматски при подизању система. Обратите пажњу на па редослед. Унесите нове редове одмах изнад оних који управљају ГДМ-ом, овако:

```
# Tell the viewers what's going to happen...
echo "Starting up X11 session manager..."

# Start SLiM...
if [ -x /usr/bin/slim ]; then
    exec /usr/bin/slim
fi
```

```
# Try to use GNOME's gdm session manager. This comes first because if
# gdm is on the machine then the user probably installed it and wants
# to use it by default:
if [ -x /usr/bin/gdm ]; then
    exec /usr/bin/gdm -nodaemon
fi
```

Основна конфигурација (кориснички ниво)

Остаје још једна ствар да се уради пре него што почнемо користити наш нови сјајни логин менаџер. Покрените следећу команду као обичан корисник:

```
$ xwmconfig
```

Ово ће покренути Слекверов оквир за одабирање графичког окружења. Одаберите Ваше графичко окружење (ИксФЦЕ, Флуксбокс, Блекбокс, шта год) и притисните ОК. Ово ће направити нови `~/.xinitrc` фајл у Вашем хоме фолдеру. Нећемо улазити у детаље овог фајла, обзиром да је једина занимљива ствар у вези њега што ће Вам омогућити да се пријавите користећи СЛИМ.

Фино подешавање

СЛИМ-ов конфигурациони фајл је `/etc/slim.conf`. Веома је јасан, добро документован и сам по себи прилично разумљив. Као пример, можда одлучите да активирате `numlock` при стартовању. У том случају, довољно је да откоментирате одговарајућу линију у `slim.conf` овако:

```
# Activate numlock when slim starts. Valid values: on|off
numlock                on
```

Теме

СЛИМ-ова подразумевана тема може, а и не мора да Вам се свиђа. Ако је ово друго случај, онда можете инсталирати другу, или креирати сопствену.

СБо-ов слим пакет долази са алтернативном темом под називом `slackware-black`, аутор је Френк Карабало. Можете активирати ову тему тако што ћете изменити одговарајућу линију у `/etc/slim.conf` и заменити `default` са `slackware-black`, овако:

```
# current theme, use comma separated list to specify a set to
# randomly choose from
current_theme      slackware-black
```

Алтернативне теме за Слеквер су доступне на [ngc891's blog](#).

На СЛИМ-овом сајту постоји [страница са колекцијом тема](#). Инсталирање једне или више оваквих тема је јако једноставно. Погледајте у `/usr/share/slim/themes`. Видећете два директоријума: `default` и `slackware-black`. Да бисте инсталирали тему, једноставно преузмите архиву са темом и распакујте је у `/usr/share/slim/themes` директоријуму (као `root`, наравно). Да активирате тему, измените `current_theme` линију у `/etc/slim.conf` у складу са именом нове теме.

Сајт такође има [јако добар туторијал](#) за креирање сопствених тема.



Инсталирајте колекцију готових тема, а затим завирите у директоријум одређене теме да бисте видели како је у ствари направљена.

Извори

- Оригинал написао [Niki Kovacs](#)

[howtos](#), [software](#), [slim](#), [login manager](#), [author kikinovak](#)

From:

<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:

https://docs.slackware.com/sr:howtos:window_managers:slim

Last update: **2013/05/01 17:37 (UTC)**

