

El montaje automático de unidades USB es udev

Tengo una GoFlexNet que ejecuta Slackware Arm que me gusta usar como NAS (es bueno poder hacer una incursión de software con las 2 unidades sata). Además de tener una gran variedad también quería ser capaz de compartir los discos USB muy rápidamente sin tener que interactuar de alguna manera con el dispositivo esto es lo que se me ocurrió:

La idea es usar las etiquetas de volumen para tener la unidad USB montada y exportada a través de NFS. Cualquier partición que no tenga etiqueta o que sea un intercambio de linux será ignorada. Bueno, el desmontaje al desenchufar la unidad no tiene sentido, pero también limpia los sistemas de archivos exportados evitando escrituras en el directorio principal.

Escribí un par de reglas de udev realmente simples para llamar al programa de administración:

```
root@nas:~# cat /etc/udev/rules.d/99-parsistent-personal.rules
ACTION=="add",KERNEL=="sd[a-z][1-9]", PROGRAM="automount"
ACTION=="remove",KERNEL=="sd[a-z][1-9]", PROGRAM="automount"
root@nas:~#
```

Y este es el script de gestión.

```
root@nas:~# cat /lib/udev/automount
#!/bin/bash
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin
#echo "$(date) " >> /tmp/env.txt
#/usr/bin/env >> /tmp/env.txt
#id >> /tmp/env.txt
DEV=$(basename $DEVNAME)
LABEL=$(ls -l /dev/disk/by-label/ |grep $DEV |awk '{print $(NF-2)}')
[ "$LABEL" = "" ] && LABEL=$ID_FS_LABEL
[ "$LABEL" = "" ] && exit
[ "$ID_PART_ENTRY_TYPE" = "0x82" ] && exit

echo "$DEV $LABEL $ACTION" >> /tmp/env.txt

case $ACTION in
add) mkdir -p /mnt/exports/$LABEL
    logger "automount: add $LABEL"
    exportfs -u */mnt/exports/$LABEL
    mount LABEL=$LABEL /mnt/exports/$LABEL
    [ $(grep -c "^/mnt/exports/$LABEL" /etc/exports) -eq 0 ] && \
        echo "/mnt/exports/$LABEL
*(rw,no_root_squash,no_subtree_check,nohide)" >> /etc/exports
    exportfs -r -a
    ;;
remove)
    logger "automount: remove $LABEL"
```

```
exportfs -u */mnt/exports/$LABEL
mount -o remount,ro /mnt/exports/$LABEL
umount /mnt/exports/$LABEL
rmdir /mnt/exports/$LABEL

;;
esac

root@nas:~#
```

Así es como se ve inicialmente mi /etc/exports:

```
root@nas:~# cat /etc/exports
# See exports(5) for a description.
# This file contains a list of all directories exported to other computers.
# It is used by rpc.nfsd and rpc.mountd.
/mnt/exports *(rw,no_root_squash,no_subtree_check,crossmnt)
root@nas:~#
```

se llena con nuevas líneas a medida que las unidades USB van y vienen. Lo único que puede hacer antes de desenchufar cualquier unidad USB es volver a montar el sistema de archivos ReadOnly en el nas manualmente. No hay ningún botón en GoFlexNet que pueda usarse para desencadenar esto desafortunadamente.

Fuentes

- Autor [louigi600](#)
- Traducido por: [Victor](#) 2019/02/07 11:11 (UTC)

[howtos](#), [author](#) , [louigi600](#)

From:
<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:
https://docs.slackware.com/es:howtos:general_admin:automount_via_udev

Last update: **2019/02/07 11:21 (UTC)**

