

1. Modifique un poco la oración "Si usted no tiene un lector de CD o DVD, es posible que desee echar un vistazo a los diversos archivos README "usb-and-pxe-installers" dentro del directorio en tu mirror favorito de Slackware." Teniendo en cuenta que usb-and-pxe-installers es un directorio dentro de las replicas de Slack.
<https://mirrors.slackware.com/slackware/slackware/usb-and-pxe-installers/> deje la oración así: Si usted no tiene un lector de CD o DVD, es posible que desee echar un vistazo a los archivos README dentro del directorio "usb-and-pxe-installers" en su mirror favorito de Slackware.
ramp
2. Modifique la oración *Más tarde puedes leer estos mensajes con el comando dmesg(1) si estas interesado.* por la siguiente: Si estas interesado, más tarde puedes leer estos mensajes con el comando dmesg(1). ramp
3. Modifique la oración *Para particionar de hecho nuestros discos, tendremos que decirle a fdisk el disco en el cual operar.* por *Para particionar nuestros discos, tendremos que decirle a **fdisk** el disco en el cual operar.* Por que me pareció que se leía mejor. ramp
4. Modifiqué la oración *El sistema actual no sólo es más limpio,pero se desempeña mejor también.* por: El sistema actual no solo es más limpio, sino que también funciona mejor. Víctor
5. Reemplacé

```
bash-5.0# fdisk /dev/sda

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.33.1).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida
escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

Orden (m para obtener ayuda): m
```

Por

```
root@slackware:/# fdisk /dev/sda

The number of cylinders for this disk is set to 8841.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
 1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
 2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help):
```

ya que en el texto original así es te es el código que va. Víctor

6. Cambié

```
Orden (m para obtener ayuda): m

Ayuda:

DOS (MBR)
  a   conmuta el indicador de iniciable
```

- b modifica la etiqueta de disco BSD anidada
- c conmuta el indicador de compatibilidad con DOS

General

- d borra una partición
- F lista el espacio libre no particionado
- l lista los tipos de particiones conocidos
- n añade una nueva partición
- p muestra la tabla de particiones
- t cambia el tipo de una partición
- v verifica la tabla de particiones
- i imprime información sobre una partición

Miscelánea

- m muestra este menú
- u cambia las unidades de visualización/entrada
- x funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Script

- I carga la estructura del disco de un fichero de script sfdisk
- O vuelca la estructura del disco a un fichero de script sfdisk

Guardar y Salir

- w escribe la tabla en el disco y sale
- q sale sin guardar los cambios

Crea una nueva etiqueta

- g crea una nueva tabla de particiones GPT vacía
- G crea una nueva tabla de particiones SGI (IRIX) vacía
- o crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
- s crea una nueva tabla de particiones Sun vacía

por

Command (m for help): m

Command action

- a toggle a bootable flag
- b edit bsd disklabel
- c toggle the dos compatibility flag
- d delete a partition
- l list known partition types
- m print this menu
- n add a new partition
- o create a new empty DOS partition table
- p print the partition table
- q quit without saving changes
- s create a new empty Sun disklabel
- t change a partition's system id
- u change display/entry units
- v verify the partition table
- w write table to disk and exit

x extra functionality (experts only)

```

Comando: (m para obtener ayuda): n
Acción del comando
  e  extendida
  p  partición primaria (1-4)
p
Partición número (1-4): 1
Primer cilindro (1-8841, predeterminado 1): 1
Último cilindro o +size o +sizeM o +sizeK (1-8841, predeterminado
8841): +8G

Comando: (m para obtener ayuda): n
Acción del comando
  e  extendida
  p  partición primaria (1-4)
p
Partición número (1-4): 2
Primer cilindro (975-8841, predeterminado 975): 975
Último cilindro o +size o +sizeM o +sizeK (975-8841, predeterminado
8841): +1G

```

por

```

Command: (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-8841, default 1): 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-8841, default 8841): +8G

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 2
First cylinder (975-8841, default 975): 975
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (975-8841, default 8841):
+1G

```

```

Comando: (m para obtener ayuda): p

Disco /dev/sda: 72.7 GB, 72725037056 bytes
255 heads, 63 sectores/track, 8841 cilindros
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes

```

Dispositivo de arranque	Comienzo	Fin	Bloques	Id
Sistema				

/dev/sda1	1	974	7823623+	83
Linux				
/dev/sda2	975	1097	987997+	83
Linux				

por

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 72.7 GB, 72725037056 bytes
 255 heads, 63 sectors/track, 8841 cylinders
 Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1		1	974	7823623+	83	Linux
/dev/sda2		975	1097	987997+	83	Linux

Orden (m para conseguir ayuda): t

Partición número (1-4): 2

Código Hexadecimal (pulse L para la lista de códigos): 82

Orden (m para conseguir ayuda): p

Disco /dev/sda: 72.7 GB, 72725037056 bytes
 255 heads, 63 sectores/track, 8841 cilindros
 Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes

Dispositivo de arranque	Comienzo	Fin	Bloques	Id
Sistema				
/dev/sda1	1	974	7823623+	83
Linux				
/dev/sda2	975	1097	987997+	82
Linux(swap)				

por

Command (m for help): t

Partition number (1-4): 2

Hex code (type L to list codes): 82

Command (me for help): p

Disk /dev/sda: 72.7 GB, 72725037056 bytes
 255 heads, 63 sectors/track, 8841 cylinders
 Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1		1	974	7823623+	83	Linux
/dev/sda2		975	1097	987997+	82	Linux swap

Orden (m para obtener ayuda): n

```

Acción del comando
  e   extendida
  p   partición primaria (1-4)
p
Partition number (1-4): 3
Primer cilindro (1098-8841, predeterminado 1098): 1098
Último cilindro o +size o +sizeM o +sizeK (1098-8841, predeterminado
8841): 8841

```

por

```

Command: (me for help): n
Command action
  e   extended
  p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 3
First cylinder (1098-8841, default 1098): 1098
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1098-8841, default 8841):
8841

```

y

```

Orden (m para obtener ayuda): w
¡La tabla de particiones ha sido alterada!

Llamando a ioctl() para releer la table de particiones.
Sincronizando los discos.
root@slackware:/#

```

```

Command: (me for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@slackware:/#

```

Ya que acordamos dejar las salidas de pantalla en el idioma original. Víctor

7. Modifiqué *pero si nunca ha usado un programa basado en curses antes quizá lo encuentre útil.* por pero si nunca ha usado un programa basado en curses, puede que le resulte útil. Víctor.
8. Modifiqué *Esto le permite omitir fácilmente los paquetes que no desee, como X y KDE en headless o Emacs en todo.* por Esto le permite omitir fácilmente los paquetes que no desee, como X y KDE en servidores sin cabeza o Emacs en todo. Víctor

From:

<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:

<https://docs.slackware.com/talk:es:slackbook:install>

Last update: **2019/02/23 13:16 (UTC)**

