

XFCE - Handy Launchers

Créer un lanceur

- 1) Dans un espace vide du bureau, CLIC DROIT
- 2) Sélectionner CRÉER UN LANCEUR

SSH LAUNCHER

- 1) NOM → ce que vous voulez
- 2) COMMANDE → `ssh NOM_MACHINE_OU_IP`
- 3) OPTIONS → EXÉCUTER DANS UN TERMINAL

SSH LAUNCHER AVEC TUNNELING VNC (EN ARRIERE-PLAN)

- 1) NOM → anything you want
- 2) COMMANDE → `ssh -L 5901:127.0.0.1:5901 -N -f TARGET_MACHINE_NAME_OR_IP`
- 3) OPTIONS → EXÉCUTER DANS UN TERMINAL

NOTE: Si vous utiliser un port non-standard pour ssh, ajoutez juste -p PORT# à la COMMANDE.

SSH LAUNCHER WITH VNC TUNNELING (AU PREMIER PLAN)

- 1) NOM → anything you want
- 2) COMMANDE → `ssh -L 5901:127.0.0.1:5901 TARGET_MACHINE_NAME_OR_IP`
- 3) OPTIONS → EXÉCUTER DANS UN TERMINAL

NOTE: Si vous utiliser un port non-standard pour ssh, ajoutez juste -p PORT# à la COMMANDE.

VNC (VIEWER) LAUNCHER

- 1) NOM → anything you want
- 2) COMMANDE → `vncviewer TARGET_MACHINE_NAME_OR_IP:1`

NOTE: “:1” est le numéro du display sur la machine cible. Si vous exécutez plusieurs serveurs VNC sur cette machine, vous devrez le remplacer par l'identifiant du display désiré.

VNC (VIEWER) LAUNCHER (TUNNEL SSH)

(utilisé avec une connexion SSH avec tunnel VNC, voir SSH LAUNCHER AVEC TUNNELING VNC)

- 1) NOM → anything you want
- 2) COMMANDE → vncviewer localhost:1

*NOTE: “:1” is the display number on the target machine. If you are running a VNC server on the local machine, you need to change this on the **target machine and local machine** to a display number not running locally.*

Sources

- Auteur d'origine: [arfon](#)
- Traduit de l'anglais par — [Cedric M.](#) 2015/09/09 13:04

[howtos](#), [Window Managers](#), [XFCE](#), [Launcher](#), [SSH](#), [VNC](#), [author arfon](#), [translator cedric](#)

From:
<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:
https://docs.slackware.com/fr:howtos>window_managers:xfce_handy_launchers

Last update: **2015/09/09 13:05 (UTC)**

